



SCHNELL  
GEZAUBERT!

# PATCHWORK ZUM MITNEHMEN

Egal ob Kleingeld oder Papierkram, in den praktischen Umschlägen von Jeni Baker findet alles seinen Platz.

SIE BRAUCHEN...

- Acht bedruckte Baumwollstoffe, jeweils ein Fat Quarter (50 x 55 cm)
- Bügelvlies in mittlerer Stärke, 23 cm (1/4 yd)
- Farblich passendes Nähgarn
- Druckknopf

ABMESSUNGEN

Großer Umschlag: 20,3 x 12 cm (8 x 4¾ in)  
 Kleiner Umschlag: 11,4 x 7,6 cm (4½ x 3 in)

TIPPS

- Nahtzugaben betragen 6 mm (¼ in)
- Für die Umschläge wurden Stoffe von Art Gallery Fabrics verwendet: Squared Fashion und Pink Orchid Sparkles (Paradise von Pat Bravo), Millefiori Dark und Fashion Mood Intense (Bespoken), Innocent Charm Rose (Coquette), Floratism Fresh Grass (Modernology von Pat Bravo), Passionate Spirit Teal (Summerlove von Pat Bravo) und Imperial Fuchsia (Bazaar Style von Pat Bravo)

GROSSER UMSCHLAG

ZUSCHNEIDEN

1 Aus jedem Stoff einen Streifen à 3,8 x 30,5 cm (1½ x 12 in) ausschneiden. Aus einem gemusterten Stoff für das Innere des Umschlags sowie aus Bügelvlies ein Rechteck à 21,6 x 30,5 cm (8½ x 12 in) zuschneiden.

PATCHWORKBLOCK ZUSAMMENSETZEN

2 Die Stoffstreifen à 3,8 x 30,5 cm (1½ x 12 in) in beliebiger Reihenfolge nebeneinander anordnen. An den Längskanten zusammennähen und die Nahtzugaben auseinander bügeln. Den fertigen Block auf 21,6 x 30,5 cm (8½ x 12 in) zuschneiden (Abb. 1).



Abb. 1



Für das gezeigte Design werden acht verschiedene Stoffe benötigt.

3 Das Bügelvlies entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers auf die Rückseite des Blocks aufbügeln. Für später zur Seite legen.

DEN UMSCHLAG ZUSAMMENNÄHEN

4 Für den Umschlagverschluss zunächst das Stoffteil für das Innere des Umschlags zuschneiden. An einer der kurzen Kanten des Rechtecks beide Ecken schräg abschneiden. Dazu von jeder Ecke aus einen Abstand von 5 cm (2 in) entlang der Stoffkanten abmessen und markieren. Mithilfe eines Lineals beide Ecken von einer Markierung zur anderen abschneiden (Abb. 2).




Abb. 2

5 Den Patchworkblock wie in Schritt 4 beschrieben zuschneiden (Abb. 3).



Abb. 3

6 Patchworkblock und Innenteil rechts auf rechts aufeinanderlegen und feststecken. Die beiden Stoffteile an den Rändern entlang runderum zusammennähen. Dabei an einer Längsseite eine 7 cm (3 in) lange Öffnung zum Wenden lassen. An Beginn und Ende jeder Naht ein paar Stiche vor- und zurück nähen. Anschließend die Nahtzugabe an den Ecken V-förmig einschneiden und das Teil wenden. Die Ecken vorsichtig nach außen drücken (Abb. 4).




Abb. 4

Schritt-für-Schritt-Bilder © Jem Baker

Hinweis: Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt! Veröffentlichung oder Weitergabe per E-Mail ist nicht gestattet.

**SIE KÖNNEN DAS SCHNITTMUSTER AUCH VERGRÖßERN, UM EINEN UMSCHLAG IM DIN A4 FORMAT ZU NÄHEN – DEKORATIVER LASSEN SICH UNTERLAGEN NICHT AUFBEWAHREN!**

**7** Bügeln, mit 3 mm (1/8 in) Abstand zur Stoffkante rundherum steppen. Dabei die Wendeöffnung schließen (Abb. 5).

**8** Das Stück mit der Patchworkseite nach unten legen. Das untere Ende 11,4 cm (4 1/2 in) weit nach oben klappen und feststecken (Abb. 6).



Abb. 5

**9** Mit 3 mm (1/8 in) Nahtzugabe an beiden Kanten des Umschlags entlang nähen. Dabei am Beginn und am Ende jeder Naht einige Stiche vor- und zurück nähen.



Abb. 6

**10** Den Verschluss des Umschlags nach unten klappen und feststecken. An der entstehenden Bugkante in 3 mm (1/8 in) Abstand entlang steppen, damit der Verschluss flach auf dem Umschlag liegt.



Abb. 7

## KLEINER UMSCHLAG

### ZUSCHNEIDEN

**1** Aus zwei gemusterten Stoffen sowie Bügelvlies jeweils ein Rechteck à 12,7 x 19,5 cm (5 x 7 1/2 in) zuschneiden.

### DEN PATCHWORKBLOCK ZUSAMMENSETZEN

**2** Bügelvlies entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers auf die Rückseite des Außenteils aufbügeln. Für später zur Seite legen.

**3** Für den Umschlagverschluss zunächst das für das Innere vorgesehene Stoffteil zuschneiden. An einer der kurzen Kanten des Rechtecks beide Ecken schräg abschneiden. Dazu von jeder Ecke aus einen Abstand von 3,8 cm (1 1/2 in) entlang der Stoffkanten abmessen und markieren. Mit Hilfe eines Lineals beide Ecken von einer Markierung zur anderen abschneiden.

**4** Das Außenteil wie in Schritt 3 beschrieben zuschneiden.

### DEN UMSCHLAG ZUSAMMENÄHEN

**5** Außen- und Innenteil rechts auf rechts aufeinander legen und feststecken. Beide Stoffteile an den Rändern rundherum zusammennähen. Dabei an einer Längsseite eine Wendeöffnung von 7 cm (3 in) offen lassen. An Beginn und Ende jeder Naht ein paar Stiche vor- und zurück nähen. Die Nahtzugabe an den Ecken V-förmig einschneiden und das Teil wenden. Dabei die Ecken vorsichtig nach außen drücken.

**6** Bügeln und mit 3 mm (1/8 in) Abstand zur Stoffkante rundherum steppen. Dabei die Wendeöffnung schließen.

**7** Die Außenseite nach unten legen. Das untere Ende 6,3 cm (2 1/2 in) weit nach oben klappen und feststecken.

**8** Mit 3 mm (1/8 in) Nahtzugabe an beiden Kanten des Umschlags entlang nähen.



Abb. 1



Die kleinen Täschchen sind hübsch und praktisch. Ideal, wenn Sie ein kleines Geschenk suchen!

### TOP TIPP

Druckknöpfe werden meist im Set mit einem Werkzeug zum Anbringen der Knöpfe verkauft. Je nach Hersteller werden die Knöpfe mit einer Zange oder einem Hammer angebracht.

Dabei am Beginn und Ende jeder Naht einige Stiche vor- und zurück nähen (Abb. 1).

**9** Einen Druckknopf in der Mitte des Umschlagverschlusses anbringen (Abb. 2).



Abb. 2



Mehr über...  
Jeni designt Stoffe und Nähmuster, mehr über sie erfahren Sie auf ihrem

Blog unter [www.incolororder.com](http://www.incolororder.com).